LINEA PURA 16

FILATI

Модель 27

КАРДИГАН



LINEA PURA 16

FILATI

Модель 27

КАРДИГАН

Размер 44/46 (48/50-52/54)

Данные для размера 48/50 стоят в скобках впереди, для размеров 52/54 после тире. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität "Cotton Wool" (53 % шерсть (меринос), 47 % хлопок, длина нити = ок. 195 m/50 g): ок. 300 (350–400) г оранжевый (цв. 15) и Lana Grossa-Qualität "Silkhair" (70 % мохер (суперкид), 30 % шёлк, длина нити = ок. 210 m/25 g): ок. 150 (175–200) г кирпичное красный (цв. 164); сп. № 4 и 4,5; 4 пуговицы, Ø 23 млм.

Указание: вязать с дв. ниткой – по 1 ниткой из пряжи! **Резинка:** попеременно 1 x 1: вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.

Резинка и полупатент с патентным краем на 2 п.: вязать по схеме А/В. С цифрами на правой стороне указаны лиц. р., на левой стороне – обр. р. 2 п. в сером указывают патентный край. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 2 п., закончить с п. за 2 стрелкой. Для наглядности на схеме приведены 2 раппорта. В высоту для резинки вязать по схеме А 1х р. 1 и 2, потом повторять эти 2 р., для полупатента вязать по схеме В 1х р. 1. – 3., потом повторять р. 2 и 3.

Выделенные убавления: в начале р. после 5. п. провязать вместе протяжкой 3 п. [= 1 лиц., 1 изн. и 1 лиц. патент] - [= 1 п. снять лиц., след. 2 п. лиц. вместе, протянуть снятую п.], в конце р. перед посл. 5 п. провязать вместе лиц. 3 п. [= 1 лиц., 1 изн. и 1 лиц. патент]. Убавляются 2 п.

Выделенные прибавления: в начале р. после 3. п. провязать 1 п. изн. и вывязать 1 п. изн. скрещ. из поперечной нити. В конце р. перед посл. 3 п. вывязать из поперечной нити 1 п. изн. и 1 п. лиц. скрещ. Прибавляются 2 п. Прибавл. п. включать в узор.

Плотность вязания: 17,5 п. и 36 р. полупатент со сп. № 4,5 и дв. ниткой = 10 x 10 см.

Спинка: со сп. № 4 набрать 99 (105–113) п. с дв. ниткой. Для планки вязать 4 см = 14 р. резинку, начиная с обр. р. Вязать дальше со сп. № 4,5 полупатент, продолжать выполнить патентный край и начинать с обр. р. Через 32 см = 115 р. от конца планки для пройм рукавов закрыть по 6 п. = 87 (93–101) п. Вязать дальше в прямую. Через 19 (20 – 21) см = 68 (72-76) р. высоты пройм рукавов для линии плеч закрыть 5 (7-7) п., потом в каждом 2. р. ещё 1x 5 п. и 3x по 6 п. 4x по 6 п. – 4x по 7 п.). В след. р. закрыть ост. 31 п. для прямого выреза горловины.

Левая полочка: со сп. № 4 набрать 50 (52–56) п. с дв. ниткой. Для планки вязать 4 см = 14 р. резинку + патентный край, начиная с обр. р. и на правой стороне закончить с 1 п. изн. перед патентным краем. Со сп. № 4,5 вязать дальше полупатент, продолжать патентный край, начиная с обр. р. На правой стороне закончить с 1 п. патента перед патентным краем. Пройм рукава на правой стороне выполнить на той же высоте как на спинке. Одновременно с проймами рукавов на левой стороне убавить 2 п. для скоса выреза горловины, потом в каждом 8. р. ещё 7х по 2 п. Линию плеч выполнить на правой стороне на той же вы соте как на спинке, для размеров 48/50 и 52/54 при 1

убавл. убавить только 6 п. Все п. использованы.


Правая полочка: вязать симм. левой.

Рукава: со сп. № 4 набрать 49 (53–57) п. с дв. ниткой. Для планки вязать 4 см = 14 р. резинку. Вязать патентный край, начиная с обр. р. Со сп. № 4,5 вязать дальше полупатент, выполнить патентный край и начинать с обр. р. Для скоса прибавить в 20. р. от конца планки 2 п., потом в каждом 22. р. ещё 4х 2 п. = 69 (73–77) п. Включить прибавл. п. в узоре. Через 34 см = 123 р. от конца планки сделать по 1 маркировке на обе стороны и вязать дальше. Через 4 см = 14 р. от маркировки закрыть п.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить боковые швы и швы рукавов до отметок. Для планки застёжки и планки выреза набрать по 15 п. Вязать резинку с патентным краем, начиная с правой планкой. Через 4 см от начала для 1. отверстии для пуговиц после 6. п. от начала р. закрыть 2 п. и в след. р. опять их набрать. Выполнить 3 отверстия для пуговиц со расстоянием от 10,5 см. Через 67,5 (68,5–69,5) см от начала закрыть п. Во время вязки планки всегда проверить длину, чтобы не была слишком длинная или короткая. Левую планку вязать так же, но без отверстия для пуговиц. Пришить планки на край переда и выреза горловины, отверстия для пуговиц на правой стороне переда. Сшить задний шов планки. Втачать рукава. Пришить пуговицы.

NAHT IM MATRATZENSTICH

Этот шов подходит для всех деталей, в которых сшивается ряд к ряду, например, для боковых швов и швов рукавов. Сначала положите детали рядом друг с другом лицевой стороной наверх и начните выполнять шов с наборных краев. Если свисает длинная рабочая нить, её можно сразу же использовать захватите соединения: поперечную нить кромочной и следующей петлей правой детали, потом захватите соответствующую поперечную нить между кромочной и след. п. левой детали. Этот процесс постоянно повторяйте вышележащими поперечными нитями. Через 3-4 см подтяните нить и шов полностью закроется. Преимущество: шов на лиц. стороне не виден. Шов можно регулировать В ширину, например, туже натягивать нить.





LINEA PURA 16



КАРДИГАН







Условные обозначения:

- □ = 1 п. ∧иц.
- ≒ = 1 п. изн.
- = 1 п. с накидом снять изн.
- \square = 1 п. снять изн., нитка перед работой.

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 х 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 х 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.