

FILATI NO. 59

FILATI

Модель 10

КАРДИГАН



КАРДИГАН

Размер 42/46 (48/50)

Данные для размера 48/50 стоят в скобках впереди. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa-Qualität „Fourseason“ (45 % биол. меринос, 40 % биол. хлопок, 15 % перераб. кашемир, длина нитки = 105 m/50 g): 400 (450) г светло серый (цв. 26); сп. № 5 и 6, 1 кр. сп. № 5, 120 см длиной; 3 кнопки от Union Knopf, арт. 453708, 2-дырки, цв. 76 серый, ø 25 мм.

Узелковый край: первую п. снять лиц. и последнюю п. вязать лиц.

Структурный узор с патентным краем на 2 п.: вязать по схеме D. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. Начинать р. с п. перед 1 стрелки, потом вязать раппорт [= 2 п.] между стрелками, закончить с п. за 2 стрелкой. 2 п. в светло сером = патентный край. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. 2 п. патентного края указаны в сером. Перед и за этой п. = по 2 п. изн. глади.

Вязать 1хр. 1. – 10., потом повторять р. 7. – 10. Для наглядности на схеме приведены 2 раппорта.

Резинка: лиц. р. = 1 п. лиц. скрещ., 1 п. изн. в перемену. Обр. р. вязать по рисунку, скрещ. п. лиц. р. вязать изн. скрещ.

Дв. закрытие п.: Указание: выполнить в обр. р. Создаётся дв. кромка ролик, см. схему а.

Выполнение: ★ 2 п. лиц. скрещ., 2 п. лиц. скрещ. вместе, взять эти п. обратно на левой сп., от ★ повторять. Когда остались 3 п., протянуть 3-ую и 2-ую посл. п. над посл. п. Протянуть нитку сквозь посл. п.

Плотность вязания: 12 п. и 28 р. структурный узор со сп. № 6 = 10 x 10 см.

Спинка: со сп. № 6 набрать 47 (51) п. В высоту разреза вязать структурный узор с патентным краем, при этом вязать первые 2 п. резинку и начинать с обр. р., как указано. Для скоса прибавить в 6 р. от начала 1 п., для этого после 4 п. и перед 4 посл. п. прибавить 1 п. лиц. скрещ. из поперечной нити. Повторять прибавления в каждом 4. р. ещё 7х = 63 (67) п. Прибавляемые петли включать в узор. Через 14 см = 39 р. от начала маркировать конец разреза и без пат. кром. п. и по 2 п. изн. глади вязать дальше. Вязать в узоре с узелк. краем. В 11 р. после наборного края перед и за марк. п. вывязать по 1 п. лиц. из поперечной нити. Продолжать прибавления в каждом 12. (14.) р. ещё 3х = 71 (75) п. На прибавл. п. вязать структурный узор. Через 17 (19) см = 48 (54) р. от маркировки маркировать проймы рукава. Через 21 (22) см = 60 (62) р. высоты пройм рукава закрыть для линии плеча 3 п., потом в каждом 2. р. ещё 1(3)х п. и 7(5)х по 2 п. Одновременно с 3 посл. убавл. плеча закрыть для выреза горловины средние 21 п. Для закругления закрыть в каждом 2. р. ещё 1х 3 п. и 1х 2 п. Используются все п. одной стороны. Вторую сторону выполнить

симметрично.

Левая полочка: со сп. № 6 набрать 21 (23) п. На высоте разреза вязать структурный узор с патентным краем, начиная с 2 р. резинки и обр. р. На правой стороне прибавления для скоса и маркировки выполнить так же, как на спинке. Закончить патентный край и изн. гладь на правой стороне на той же высоте как на спинке и вязать дальше с узелк. краем.

Левую сторону вязать как до сих пор. Для скоса выреза через 30 (33) см = 85 (93) р. от начала перед посл. 4 п. или перед 2 п. изн. глади провязать вместе 2 п. лиц. – выполнить эти убавления в каждом 6 р. 12 х.

Выполнить линию плеч и проймы рукава на правой стороне на той же высоте как на спинке. Используются все п.

Правая полочка: вязать симм. левой полочке, при этом для скоса выреза после 2 п. изн. глади провязать вместе 2 п. протяжкой [= 1 п. снять лиц., след. п. лиц. и протянуть снятую п.].



Карман [2х]: со сп. № 6 набрать 21 п. Вязать структурный узор с патентным краем. Через 13 см = 36 р. от начала выполнить дв. закрытие п.

Рукава: со сп. № 5 набрать 53 (55) п. Для планки вязать 14 см = 34 р. резинку с узелк. краем, начиная с обр. р. Выполнить дв. закрытие п. В конце от лиц. стороны узора набрать из каждой п. 1 п. = 53 (55) п., см. схему а до с. См. рисунок/схему с. На левой стороне видны п. из которых надо набрать новые п. Вязать со сп. № 6 структурный узор с узелк. краем, начиная с 3 р. и на обе стороны не вязать изн. гладь п. и п. патентного края. Через 17 см = 48 р. закрыть для оката рукава 2 п., потом в каждом 2. р. ещё 9х по 2 п. В след. р. закрыть остальные 13 (15) п.

Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Сшить плечевые швы. Со кр. сп. № 5 набрать по верт. краями переда по 50 (56) п., по скосам выреза по 37 п. и по заднему вырезу 33 п. = 207 (219) п. Вязать для планки резинку с узелк. краем, начиная с обр. р. и после и перед кром. п. начинать и закончить с 1 п. изн. скрещ. Через 3 см высоты планки на правой полочке закрыть 7 п. для петли для пуговиц, для ост. 2 петли закрыть ещё 2х каждую 22. (24.) п. В след. р. прибавить 1 п. Через 6 см высоты планки закрыть п. Пришить карманы как указано в схеме. Сшить бок. швы между маркировкой. Патентные край остаётся открытыми для разреза. Втачать рукава и сшить швы рукавов. Пришить пуговицы.


КАРДИГАН

схема



Условные обозначения:

- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- ☑ = 1 п. снять изн., нитка перед работой
- ☒ = 1 п. снять изн., нитка за работой
- T = 1 п. лиц. ниже в пред. р., втачать 1 р. ниже и вязать лиц., промежуточный р. спускается



ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязанные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!