ABOUT BERLIN SPECIAL 3

FILATI

Модель 14

ПУЛОВЕР



Модель 14

ПУЛОВЕР

Размер 42/44, 46/48 и 50/52
Данные для размера 42/44 стоят в скобках впереди, для размера 46/48– перед тире и для 50/52 за тире. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.


Материал: Lana Grossa „Fourseason“ (45% биомеринос, 40% биохлопок, 15% перераб. кашемирг; длина нитки 105 m/50 g), 150 г розовый (цв 13); **„About Berlin Funky“** (83% хлопок, 17% полиамид; длина нитки 130 m/50 g), 100 г белый (цв 1),50 г крем (цв 2) и 50 г чёрный (цв 12); **„Pima“(**100% Pima хлопок; длина нитки 125 m/50 g), по 100 г желтый (цв. 11) и белый (цв 23); сп. № 3,5 и 4,5; 1 кр. сп. № 3,5 длиной 40 см.

Резинка: попеременно 1 х 1: вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.
Платочная вязка: лиц. и обр. р. лиц., в кр.: 1 кр. лиц., 1 кр. изн. в перемену
Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в кр. вязать только лиц. п.
Кром. п.: гладкая кромка: в лиц. р. снять 1 п. лиц., посл. п. вязать лиц.
В обр. р. снять 1 п. изн., посл. п. вязать изн.
Плотность вязания: с „Fourseasons“ и со сп. № 4,5 в плат. вязке - 17 п. и 30 р. =10 х 10 см. С Pima и сп. № 3,5 плат. вязка - 19,5 п. и 36 р. = 10 х 10 см.
Указание: „About Berlin Funky“ и „Pima“, а также планка вязать со сп. № 3,5, „Fourseason“ со сп. № 4,5.
Цвета и пряжа для спинки и переда:
I) 15 р. (= 6 см) резинка с „Fourseason” в розовом цв., со сп. № 3,5.
II) 30 р (= 10 см) плат. вязка с „Fourseason“ в розовом цв., сп. № 4,5.
III) 18 р (= 7 см) лиц. гладь с „About Berlin Funky“ в белом, сп. № 3,5.
IV) 22 р (= 6 см) плат. вязка с „Pima“ в жёлтом цв., сп. № 3,5.
V) 10 р (= 4 см) лиц. гладь с „About Berlin Funky“ в крем, со сп. № 3,5.
VI) 22 р (= 6 см) плат. вязка с „Pima“ в белом, сп. № 3,5.
VII) 10 р (= 4 см) лиц. гладь с „About Berlin Funky“ в чёрном, сп. № 3,5.
VIII) 22 р (= 6 см) плат. вязка с „Pima“ в белом, сп. № 3,5.
Последовательность цв. и материалов рукава:
IX)19 р. (= 7 см) резинка с „Fourseason“ в розовом цв., сп. № 4,5.
X) 38 р. (= 13 см) плат. вязка с „Fourseason“ в розовом, сп. № 4,5.
XI) 26 р. (= 10 см) лиц. гладь с „About Berlin Funky“ в белом, сп. № 3,5.
XII) 30 р. (= 9 см) плат. вязка с „Pima“ в желтом, сп. № 3,5.
XIII) 16 р. (= 6 см) лиц. гладь с „About Berlin Funky“ в крем, сп. № 3,5.


Спинка: со сп. № 3,5 набрать 96 (103/110 п. с „Fourseason“ в розовом цв. Вязать 15 р. (= 6 см) резинку. Перейти на сп. № 4,5 и вязать дальше.
Через 30 р. плат. вязки в „Fourseason“ в розовом цв. перейти на сп. № 3,5 и About Berlin Funky и прибавить 16 (17/18) п., после 3. (4./5.) п. и 15 х (16 х/17 х) после каждой 6. п. вывязать 1 п. из поперечной нити = 112 (120/128) п. Соблюдать чередование цв. и материалов. Через 46 см высоты после 6 р. плат. вязки с „Pima“ в белом (VIII) начинать выполнить линию плеча. В начале р. на обе стороны убавить 1 х 6 п. и 7 х 4 п. (6 х 5 п. и 2 х 4 п./2 х 6 п. и 6 х 5 п.) = на сторону 34 (38/42) п. плеча. В след. р. для выреза горловины закрыть ост. 44 п. Через 27(26/25) см высоты маркировать проймы рукава.
Перед: до 41 см вязать как спинку. Для выреза горловины закрыть средние 18 и закончить обе части на 47 (51/55) п. раздельно. На стороне выреза убавить в каждом 2. р. ещё 1 х 3 п., 2 х 2 п., 3 х 1 п. и потом 3 х в каждом 4. р. 1 п. От 46 см высоты выполнить линию плеч как на спинке. Вторую сторону закончить так же.
Рукава: со сп. № 3,5 набрать 42 (44/46) п. с „Fourseason“ в розовом цв. Вязать 19 р. (= 7 см) резинку. Перейти на сп. № 4,5 и в след. лиц. р. прибавить 20 (22/24) п., удвоить кром. п. 20 х (22 х/23 х и 1 х в след. р.) после каждой 2. п. вывязать п. из поперечной нити = 62 (66/70) п. Соблюдать чередование цвет и материала. Через 13 см плат. вязки с „Fourseason“ в розовом (полоса xI) перейти на сп. № 3,5. Прибавить 12 п.= вывязать из поперечной нити 12 х после каждой 3. п. (1 х после 5. п., потом 11 х после каждой 3.п./1 х после 6. п., потом 11 х после каждой 3. п.) = 74 (78/82). Через 45 см закрыть все п.
Планка выреза горловины: сшить плечевые швы. По вырезу горловины со сп. № 3,5 набрать 114 п. в „Pima“ в белом и закрыть кр. Вязать 4 см резинку, потом все п. закрыть.
Сборка: сшить швы рукавов до маркировки. Сшить плечевые и боковые швы. Пришить все нитки.

Модель 14

ПУЛОВЕР



½ спинки
½ переда



½ рукава

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!